

## Groenlandia (indicativo de país +299)

Comunicación del 7.VII.2017:

Tele-Post, Nuuk, anuncia el siguiente plan de numeración para Groenlandia.

### Información general:

- La capital de Groenlandia es Nuuk
- Hora local: UTC –3 horas (Horario de verano: UTC –2 horas)
- El indicativo de país de Groenlandia es +299
- El número de abonado constará de seis (6) cifras

Números de abonado de seis cifras para los servicios de la red fija y móvil:

Localidad Servicio de la red fija	Números de abonado de seis cifras	Números de prueba*
Nuuk	31 xxxx – 37 xxxx	32 10 00
Sur	6 xxxxx	64 26 29
Oeste	8 xxxxx	86 47 55
Norte/Este	9 xxxxx	94 33 00
Números de servicio	11x-18x	

Números no geográficos	Números de abonado de seis cifras	Números de prueba*
Fijo	38 xxxx – 39 xxxx	
V-SAT	19 91 xx – 19 92 xx	
Servicio móvil	21 xxxx – 29 xxxx 42 xxxx – 49 xxxx 51 xxxx – 59 xxxx	55 52 99

\* Un tono de 800 Hz indicará que la llamada se ha completado con éxito.  
(El nivel es 8 dB por debajo del nivel de prueba (–8 dBm0)).

Filtrado de códigos y longitudes de números para el encaminamiento a Groenlandia:

### Opción 1:

Filtrado de código hasta 1 cifra después del indicativo de país 299 y filtrado de longitud mínima/máxima del número (el indicativo de país 299 se incluye en la longitud del número)

Cifra	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Inválido	6/6	9/9	9/9	9/9	9/11	9/9	9/9	9/9	9/9

### Opción 2:

Filtrado de código hasta 2 cifras después del indicativo de país 299 y filtrado de longitud mínima/máxima del número (el indicativo de país 299 se incluye en la longitud del número)

	Segunda cifra									
Primera cifra	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Inválido *)	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido
1	Inválido	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/9
2	Inválido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
3	Inválido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
4	Inválido	Inválido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
5	9/11 **)	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
6	Inválido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
7	9/9	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido	Inválido
8	Inválido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
9	Inválido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9

\*) 00 es el prefijo internacional

\*\*) Principalmente encaminamiento GSM de correo de voz.

Contacto:

Tele-Post  
 Postboks 1002  
 3900 Nuuk  
 Tel.: +299 341255  
 Fax: +299 322255  
 Correo-e: [roaming@telepost.gl](mailto:roaming@telepost.gl)  
 URL: [www.tele.gl](http://www.tele.gl)

Comunicación del 22.VII.2009:

Tele-Post, Nuuk, anuncia actualizaciones del plan nacional de numeración (NNP – National Numbering Plan) de Groenlandia.

*Plan nacional de numeración de Groenlandia*

Información general:

- Capital: Nuuk
- Hora local: UTC –3 horas (hora de verano: UTC –2 horas)
- Indicativo de país: +299
- Número de abonado: seis (6) dígitos

*Números de abonado de seis (6) dígitos para los servicios de las redes fijas y móviles*

<i>Localidad (servicio de la red fija)/ (servicios de la red móvil)</i>	<i>Números de abonado de seis (6) cifras</i>	<i>Números de prueba*</i>
Nuuk	31 XX XX – 36 XX XX	32 10 00 34 10 00
VoIP	38 XX XX – 39 XX XX	
Nanortalik	61 XX XX	61 36 99
Qaqortoq	64 XX XX	64 12 29
Narsaq	66 XX XX	66 10 13
Paamiut	68 XX XX	68 14 99
Ivittuut	69 1X XX	69 10 99
Maniitsoq	81 XX XX	81 25 55
Kangerlussuaq	84 XX XX	84 14 99
Sisimiut	85 XX XX – 86 XX XX	86 50 55
Kangaatsiaq	87 XX XX	87 10 09
Aasiaat	89 XX XX	89 23 99
Qasigannuit	91 XX XX	91 13 99
Qeqertasuaq	92 XX XX	92 14 99
Ilulissat	94 XX XX	94 33 00
Uummannaq	95 XX XX	95 13 99
Upernavik	96 XX XX	96 13 99
Qaanaaq	97 XX XX	97 10 99
Tasiilaq	98 XX XX	98 10 99

<i>Localidad (servicio de la red fija)/ (servicios de la red móvil)</i>	<i>Números de abonado de seis (6) cifras</i>	<i>Números de prueba*</i>
Illoqqortoormiut	99 XX XX	99 10 99
V-SAT	19 91 00 – 19 92 99	
Servicio móvil (GSM)	22 XX XX – 29 XX XX 42 XX XX – 49 XX XX 52 XX XX – 59 XX XX	
Números de servicio	11X – 18X	

\* Un tono de 800 Hz indicará que la llamada se ha completado con éxito (el nivel se sitúa 8 dB por debajo del nivel de prueba (-8 dBm0)).

*Cribado de código y longitud del número  
para el encaminamiento a Groenlandia*

Opción 1: Cribado de código hasta un (1) dígito después del indicativo de país +299 y longitud mínima/máxima del cribado de número (el indicativo de país +299 se incluye en la longitud del número).

Digito	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	No válido	6/6	9/9	9/9	9/9	9/11	9/9	9/9	9/9	9/9

Opción 2: Cribado de código hasta dos (2) cifras después del indicativo de país +299 y longitud mínima/máxima del cribado de número (el indicativo de país +299 se incluye en la longitud número).

♣	Segundo dígito									
Primero dígito	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	No válido*)	No válido	No válido	No válido	No válido	No válido	No válido	No válido	No válido	No válido
1	No válido	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/9
2	No válido	No válido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
3	No válido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
4	No válido	No válido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
5	9/11 **)	No válido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9

6	No válido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
7	9/9	No válido	No válido	No válido	No válido	No válido	No válido	No válido	No válido	No válido
8	No válido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
9	No válido	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9

\*) 0 es el prefijo internacional.

\*\*) La longitud máxima es de once (11) dígitos para el encaminamiento de correo vocal GSM.

Todos los números son de once (11) dígitos, excepto:

299500010	HLR	Registro de posiciones propio
299500011	VLR	Registro de posiciones de visitantes
299500011	MSC	Centro de conmutación móvil
299500012	EIR	Registro de identificación de equipos
299500005	SMSC	Centro de servicio de mensajes cortos
299505050	Mobilsvr	Correo vocal

Contacto:

Mr Erik Rosing  
 Tele-Post  
 Postboks 1002  
 3900 NUUK  
 Tel: +299 34 1255  
 Fax: +299 32 2966  
 E-mail: ero@tele.gl

Network Operation Centre (NOC):  
 Tel: +299 34 13 77 (línea directa)  
 Tel: +299 34 12 55, extensión 13 77  
 (vía switchboard)  
 Fax: +299 31 23 47  
 E-mail: noc@tele.gl